

côté de dehors , & un peu plus épaisse du côté de dedans ; de façon pourtant que le dedans des éponges ne porte pas tout-à-fait sur la sole. Il faut avec cela observer la même maniere de le parer , comme pour les pieds tout-à-fait encastrés ; c'est-à-dire , ne point creuser dans les quartiers , parer la fourchette plate , raccourcir le pied à la pince à chaque ferrure , & percer maigre en pince.

Les Chevaux qui ont des feymes (accident qui provient ordinairement de sécheresse & de talons ferrés) doivent aussi être ferrés à demi-pantoufle , pour les raisons que nous avons dites ci-dessus ; & si les talons continuent de se ferrer , il faut leur donner un fer à pantoufle.

Des Chevaux droits sur membres , bouletés , qui ont les jambes arquées , & qui sont rampins.

LA maniere de ferrer les Chevaux qui sont droits sur membres , qui ont les jambes arquées & qui sont rampins ; c'est de leur abattre les talons fort bas , sans pourtant creuser les quartiers ; cela leur fait baisser le boulet , & contraint le nerf de s'étendre. Il faut aussi que le fer déborde à la pince environ d'un demi-doigt , & qu'il soit plus épais en cet endroit ; parce que ces Chevaux usent plus le fer en pince qu'ailleurs.

Quand le Cheval est tout-à-fait bouleté , c'est-à-dire , que l'os du boulet se pousse si fort en avant , qu'ils paroît sortir de sa place , il faut lui abattre le talon jusqu'au vif ; faire déborder le fer de deux doigts à la pince ; lui graisser le nerf de